

# Magento Attivami sito in manutenzione

L'attivami di Artera è un semplice snippet di codice inserito nella `index.php` che serve ad abilitare **la modalità in manutenzione rendendolo però sempre visibile agli sviluppatori tramite l'attivazione di un cookie in locale.**

```
// START ARTERA BLOCCO ATTIVA STAGING AREA
$subdomain = "";
if (!empty($_SERVER['HTTP_HOST'])) {
    $parts = explode(".", $_SERVER['HTTP_HOST']);
    if (is_array($parts)) {
        $subdomain = array_shift($parts);
        if (!empty($subdomain) && in_array($subdomain, array('staging', 'quality', 'test')) &&
empty($_COOKIE["underconstruction"])) {
            include(dirname(__FILE__)."/under.php");
            exit();
        }
    }
}
// END ARTERA BLOCCO ATTIVA STAGING AREA
```

Le funzionalità è utile per:

- mettere temporaneamente in manutenzione il sito durante le fasi di sviluppo e nuove pubblicazioni
- rendere il sito invisibile all'esterno sia ai clienti che ai motori di ricerca, compresa l'eventuale area di staging

La pagina che viene mostrata quando l'attivami è in funzione e il sito è in modalità manutenzione è `under.php`, potrà quindi editare questo file per aggiungere o modificare i contenuti della pagina mostrata all'utente.

## Mettere in manutenzione il sito in produzione

Aprire il file `index.php` in produzione e aggiungere il sottodominio di terzo livello all'array `array($subdomain, array('staging', 'quality', 'test'))` per attivare la modalità di manutenzione.

Nella maggior parte dei casi in produzione il sottodominio da aggiungere sarà **www** per cui il codice andrà modificato in `array($subdomain, array('staging', 'quality', 'test', 'www'))` aggiungendo quindi `','www'`.

Nel caso in cui il dominio principale invece non reindirizza su **www** `https://www.miodominio.tld` ma su `https://miodominio.tld` la stringa da aggiungere all'array sarà allora `','miodominio'`. Andrà di conseguenza modificato in `array($subdomain, array('staging', 'quality', 'test', 'miodominio'))`.

Salvando e aggiornando la pagina il sito andrà in manutenzione e si attiverà il contenuto della pagina `under.php`.

Per tornare a visualizzare il sito localmente basterà semplicemente richiamare nel browser il file `attivami.php`.

L'URL da richiamare sarà ES. **`www.miodominio.tld/attivami.php`**

**Si attiverà un cookie in locale, il sito tornerà nuovamente visibile solo dal vostro pc e da chi ha sbloccato quel cookie.**

**IMPORTANTE**, una volta concluse le operazioni di pubblicazione dovrete annullare le modifiche alla `index.php` togliendo `','www'` o `','miodominio'` perché il sito torni visibile a tutti. Per conferma, una volta fatto aprire il browser in modalità anonima e verificare che richiamando il dominio il sito sia navigabile e NON vada in modalità manutenzione.

## Attivare e rendere navigabile l'area di staging

Il sottodominio di **staging** è già predisposto per attivare in automatico la modalità in manutenzione e se viene richiamata l'area di staging dall'esterno visualizzerà di default il contenuto della pagina `under.php`.

Questo perché l'array originale contiene già il sottodominio `array($subdomain, array('staging', 'quality', 'test'))`

Per cui su staging basterà semplicemente richiamare il relativo `attivami.php` per attivare l'area localmente.

L'URL da richiamare sarà ES. ***`staging.miodominio.tld/attivami.php`***

---

Revision #37

Created 18 December 2018 15:08:05

Updated 19 March 2019 08:25:02