
Doppia Autenticazione (2FA) su cPanel

La doppia autenticazione (2FA) aggiunge un ulteriore livello di sicurezza al tuo account cPanel, richiedendo un codice generato da un'app di autenticazione oltre alla tua password.

Passaggi per Abilitare la Doppia Autenticazione su cPanel


1. Accedere a cPanel

1. Apri il tuo browser e vai all'URL di accesso di cPanel (es. `https://tuodominio.com:2083`).
2. Inserisci il tuo **username** e **password** e clicca su **Login**.




2. Navigare alla Sezione 2FA

1. Una volta dentro cPanel, scorri fino alla sezione **Sicurezza**.
2. Clicca su **Autenticazione a Due Fattori**.




3. Configurare la Doppia Autenticazione

1. Clicca su **Configura Autenticazione a Due Fattori**.



2. Verrà mostrato un **codice QR** e una **chiave manuale**.




4. Aggiungere l'Account nell'App di Autenticazione

1. Apri un'app di autenticazione sul tuo smartphone come:
   - **Google Authenticator**
   - **Microsoft Authenticator**
2. Scansiona il **codice QR** o inserisci manualmente la chiave mostrata.
3. L'app genererà un **codice a sei cifre**.

5. Verificare e Abilitare

1. Inserisci il codice a sei cifre generato dall'app nel campo "Codice di sicurezza".
2. Clicca su **Configura Autenticazione a Due Fattori**.
3. Se il codice è corretto, vedrai un messaggio di conferma che indica che la 2FA è stata abilitata con successo.




6. Testare l’Accesso

1. Disconnettiti da cPanel.
2. Accedi nuovamente inserendo username e password.
3. Ti verrà richiesto un codice di verifica dall’app di autenticazione.
4. Inserisci il codice e accedi.

Disabilitare la Doppia Autenticazione

Se hai bisogno di disattivare la 2FA:

1. Torna alla sezione **Autenticazione a Due Fattori** in cPanel.
2. Clicca su **Rimuovi Autenticazione a Due Fattori**.



3. Conferma la disattivazione.

Revision #5
Created 2025-01-30 14:59:24 UTC by Riccardo Falsetti
Updated 2025-01-31 13:25:56 UTC by Alessia Rossi