

Cockpit - FTP

In questa guida viene indicato come poter creare un account FTP dal pannello di controllo cockpit.

Creazione utenza FTP

Andare sotto la sezione FTP e premere su "Crea nuovo virtual user", inserire quindi i dati richiesti:

- Login: nome utente FTP
- Password: password utente FTP
- Real user: utenza effettivamente utilizzata
- Real group: gruppo di appartenenza dell'utente effettivo
- Directory: cartella di destinazione quando ci si collega con l'utenza FTP
- Nome completo: descrizione dell'utenza FTP

Login	ftpuser	✓
Password	ftpuser	✓
Real user	ftpuser	✓
Real group	ftpuser	✓
Directory	/home/ftpuser/	✓
Nome completo	ftpuser	✓

[Show advanced options](#)

Limitazioni aggiuntive per l'utenza FTP

E' possibile inserire in fase di creazione e anche successivamente, delle limitazioni per l'utenza FTP:

- Allowed client IPs: indirizzi IP pubblici abilitati ad accedere con l'utenza
- Denied client IPs: indirizzi IP pubblici non autorizzati ad accedere con l'utenza
- Time restrictions: Limitare l'accesso in un determinato orario

Sconsigliamo di modificare gli altri parametri relativi alla banda utilizzata e alla grandezza dei file

▼ Hide advanced options

Allowed client IPs	<ip>/<mask>[<ip>/<mask>]
Denied client IPs	<ip>/<mask>[<ip>/<mask>]
Allowed local IPs	<ip>/<mask>[<ip>/<mask>]
Denied local IPs	<ip>/<mask>[<ip>/<mask>]
Download bandwidth	0 = unlimited
Upload bandwidth	0 = unlimited
Download ratio	0 = unlimited
Upload ratio	0 = unlimited
Max files	0 = unlimited
Max simultaneous sessions	0 = unlimited
Max size	0 = unlimited
Time restrictions	--:-- 🕒 - --:-- 🕒

Revision #7
Created 2023-04-25 13:44:09 UTC by Riccardo Falsetti
Updated 2025-12-12 11:10:02 UTC by Paolo Dainotti