


Guida alla configurazione di Mozilla Thunderbird

Di seguito illustreremo come configurare il proprio account e-mail su Thunderbird

Link download: <https://www.thunderbird.net/it/>


Step 1

Dal menu "**Modifica**" seleziona la voce "**Impostazioni account**".



Step 2

Clicca sul pulsante "**Azioni account**" e quindi su "**Aggiungi account di posta...**" per iniziare la creazione del tuo account.



Step 3

Nome: Inserisci il nome che apparirà a tutti i destinatari di posta elettronica.


Indirizzo e-mail: Inserisci la tua casella di posta

Password: inserisci la password associata alla tua casella di posta elettronica

Clicca il pulsante "**Continua**" per proseguire.

[Come creare una nuova casella di posta da cPanel.](#)


[Come resettare la password di un account già esistente.](#)



Step 4

Thunderbird proverà ad autoconfigurare la casella di posta. E' possibile che non riesca a trovare le configurazioni automatiche, pertanto **inserisci manualmente le giuste modifiche** cliccando sul

pulsante "**Configurazione manuale**" e digitando i parametri come indicato nelle figure successive.



Step 5

Configurazione IMAP:

Per la configurazione POP3 passare al paragrafo successivo.

Nome, Indirizzo email e password: saranno compilate in automatico

In entrata: selezionare IMAP

Nome del Server: inserire la voce "Server della posta in entrata" nella mail di attivazione dei servizi Artera

Porta: 993

SSL: SSL/TLS

Autenticazione: Password normale

In uscita: inserire la voce "Server della posta in uscita" nella mail di attivazione dei servizi Artera

Porta: 465

SSL: SSL/TLS

Autenticazione: Password normale

Nome utente in entrata/in uscita: inserite il vostro indirizzo di posta

Clicca il pulsante "**fatto**" per proseguire e **terminare la configurazione**.

Configurazione POP3:

Nome, Indirizzo email e password: saranno compilate in automatico con i dati inseriti nello step3

In entrata: selezionare POP3

Nome del Server: inserire la voce "Server della posta in entrata" nella mail di attivazione dei servizi Artera

Porta: 995

SSL: SSL/TLS

Autenticazione: Password normale

In uscita: inserire la voce "Server della posta in uscita" nella mail di attivazione dei servizi Artera

Porta: 465

SSL: SSL/TLS

Autenticazione: Password normale

Nome utente in entrata/in uscita: inserite il vostro indirizzo di posta

Clicca il pulsante "**fatto**" per proseguire e **terminare la configurazione**.

Revision #8

Created 19 April 2018 12:32:02 by Simone Botta

Updated 25 April 2018 11:08:47 by Paolo Dainotti