


Creazione di un'utenza secondaria di accesso FTP

In questa guida mostreremo come creare un nuovo account FTP.

Prima di tutto è necessario accedere al proprio pannello di controllo visitando l'indirizzo <https://mail.DOMINIO:2083> con proprio browser internet, sostituendo a DOMINIO il dominio del vostro sito internet senza www.

Entrare nella sezione "Account FTP" sotto il menu "FILE".



Compilare i campi sotto la voce "Aggiungi account FTP".

Aggiungi account FTP

Accedi

@arterlab.it

Password

Password (di nuovo)

Sicurezza ⓘ

Molto vulnerabile (0/100)

Generatore password

Directory

/home/artebit/

Quota

☐ 2000 MB

☒ Illimitato

Crea account FTP

"Accedi" indica il nome utente che sarà utilizzato per accedere con questo profilo, che sarà sempre di tipo NOME@DOMINIO, sostituendo a NOME il nome utente desiderato, mentre DOMINIO sarà sempre predefinito con il nome dominio su cui sono stati attivati i nostri servizi.

"Password" indica il codice di accesso, che può essere inserito a scelta dell'utente o generato attraverso la funzione "Genera Password". Il livello di sicurezza mostrerà quanto è sicura la password scelta.

Affinchè la password sia accettata dal sistema, deve avere un livello di sicurezza pari o superiore a 65

"Directory" indica il percorso al quale è abilitato l'accesso all'utenza che viene attivata, è possibile lasciare il percorso vuoto per permettere la visualizzazione di tutti i contenuti o limitare l'accesso a una singola cartella, specificando il percorso corretto nella parte di compilazione.

"Quota" indica lo spazio massimo sul server a disposizione dell'utente appena creato. Normalmente si sceglie "illimitato" per sfruttare il limite contrattuale garantito dal prodotto acquistato, tuttavia è possibile limitare la risorsa impostando il valore desiderato, nel caso fosse necessario.

[Come configurare l'account FTP su Filezilla](#)

Revision #6

Created 30 April 2018 14:58:07 by Simone Botta

Updated 18 October 2018 14:38:18 by Paolo Dainotti