


# Doppia Autenticazione (2FA) su cPanel

La doppia autenticazione (2FA) aggiunge un ulteriore livello di sicurezza al tuo account cPanel, richiedendo un codice generato da un'app di autenticazione oltre alla tua password.

## Passaggi per Abilitare la Doppia Autenticazione su cPanel


### 1. Accedere a cPanel

1. Apri il tuo browser e vai all'URL di accesso di cPanel (es. `https://tuodominio.com:2083`).
2. Inserisci il tuo **username** e **password** e clicca su **Login**.

The image shows the cPanel login interface. At the top is the cPanel logo in orange. Below it, there are two input fields: 'Nome utente' (Username) with a person icon and 'Password' with a lock icon. Both fields contain placeholder text: 'Inserire il nome utente.' and 'Inserire la password dell'account.' respectively. Below these fields is a blue 'Accedi' (Login) button. Under the button is a link that says 'Ripristina password' (Reset password). At the bottom, there is a horizontal list of language options: English, العربية (Arabic), čeština (Czech), dansk (Danish), Deutsch (German), Ελληνικά (Greek), español (Spanish), español latinoamericano (Latin American Spanish), and an ellipsis (...). At the very bottom, there is a small cP logo, followed by the text 'Copyright© 2025 cPanel, L.L.C.' and a link to 'Privacy Policy'.


### 2. Navigare alla Sezione 2FA

1. Una volta dentro cPanel, scorri fino alla sezione **Sicurezza**.
2. Clicca su **Autenticazione a Due Fattori**.




### 3. Configurare la Doppia Autenticazione

1. Clicca su **Configura Autenticazione a Due Fattori**.



2. Verrà mostrato un **codice QR** e una **chiave manuale**.




### 4. Aggiungere l'Account nell'App di Autenticazione

1. Apri un'app di autenticazione sul tuo smartphone come:
  - **Google Authenticator**
  - **Microsoft Authenticator**
2. Scansiona il **codice QR** o inserisci manualmente la chiave mostrata.
3. L'app genererà un **codice a sei cifre**.

## 5. Verificare e Abilitare

1. Inserisci il codice a sei cifre generato dall'app nel campo "Codice di sicurezza".
2. Clicca su **Configura Autenticazione a Due Fattori**.
3. Se il codice è corretto, vedrai un messaggio di conferma che indica che la 2FA è stata abilitata con successo.




## 6. Testare l'Accesso

1. Disconnettiti da cPanel.
2. Accedi nuovamente inserendo username e password.
3. Ti verrà richiesto un codice di verifica dall'app di autenticazione.
4. Inserisci il codice e accedi.

## Disabilitare la Doppia Autenticazione

Se hai bisogno di disattivare la 2FA:

1. Torna alla sezione **Autenticazione a Due Fattori** in cPanel.
2. Clicca su **Rimuovi Autenticazione a Due Fattori**.



3. Conferma la disattivazione.

Revision #5

Created 30 January 2025 14:59:24 by Riccardo Falsetti

Updated 31 January 2025 13:25:56 by Alessia Rossi