


# Configurazione HTTPS su Magento 2

In questa guida illustreremo come eseguire una configurazione https su un sito sviluppato in Magento 2.

Tutti i nostri prodotti comprendono il certificato SSL, tuttavia prima di procedere con la configurazione https sul portale consigliamo di verificare con il nostro supporto che il certificato SSL sia attivo, aprendo un ticket nella vostra area riservata o via email all'indirizzo [support@artera.net](mailto:support@artera.net).

Consigliamo di eseguire questa configurazione in un ambiente di test, prima di applicarla sull'ambiente di produzione, in quanto potrebbe compromettere la corretta funzionalità del portale.

Prima di tutto è necessario accedere al pannello amministrativo di Magento 2 ed entrare nella sezione "Configurazione" del menù "Negozzi".



Aprire quindi la pagina "Web" della sezione "Generale".

DASHBOARD

VENDITE

CATALOGO

CLIENTI

MARKETING

CONTENUTO

REPORTS

NEGOTIO

SISTEMA

PROD PARTNERS & EXTENSIONS

Vista Negozio: Configurazione predefinita

?

Salva configurazione

GENERALE

Generale

Web

Installazione valuta

Indirizzi email negozio

Contatti

Reports

Gestione dei contenuti

Report New Relic

Rapporti Avanzati

ABSOLUTE COMMERCE

CATALOGO

CLIENTI

VENDITE

DOTMAILER

SERVIZI

AVANZATE

Opzioni Url

Ottimizzazione motori di ricerca

Base URLs

Any of the fields allow fully qualified URLs that end with "/" (slash) e.g. http://example.com/magento/

Base URL

https://TUODOMINIO/

Specify URL or placeholder.

URL Link Base

http://magento2.artera.net/

May start with placeholder.

Utilizzare il valore di sistema

Base URL per i file della vista statica

May be empty or start with placeholder.

Base URL per i file media dell'utente

May be empty or start with placeholder.

Base URLs (sicuro)

Any of the fields allow fully qualified URLs that end with "/" (slash) e.g. https://example.com/magento/

Base URL Sicuro

https://TUODOMINIO/

Specify URL or , or placeholder.

URL link base sicuro

https://magento2.artera.net/

May start with or placeholder.

Utilizzare il valore di sistema

URL base sicuro per file vista statica

May be empty or start with , or placeholder.

Base URL sicura per i file media dell'utente

May be empty or start with , or placeholder.

Usa URL sicuri per il frontend

Sì

Enter https protocol to use Secure URLs on Storefront.

Utilizzare il valore di sistema

Usa URL sicuri per l'admin

Sì

Enter https protocol to use Secure URLs in Admin.

Utilizzare il valore di sistema

A questo punto sarà sufficiente modificare i campi "Base URL" e "Base URL sicuro" dei blocchi "Base URLs" e "Base URLs (sicuro)" aggiungendo una "s" dopo "http", in modo da avere su ciascuna riga "https://TUODOMINIO/", dove TUODOMINIO è il nome del vostro ecommerce.

Per concludere sarà necessario abilitare la configurazione scegliendo l'opzione "Sì" dai menù a tendina "Usa URL sicuri per il Frontend" e "Utilizza URL sicuri per l'Admin" e confermare le modifiche tramite il tasto "Salva Configurazione", che trovate in alto a destra.

Nel caso Magento 2 sia configurato come multisite è necessario verificare anche le configurazioni "Base URL" impostate a livello di website o di vista negozio, avendo cura di aggiornarli come fatto per la configurazione predefinita.

The screenshot shows the Magento 2 Configuration interface. On the left is a sidebar with navigation links: DASHBOARD, VENDITE, CATALOGO, CLIENTI, MARKETING, CONTENUTO, REPORTS, NEGOZI, SISTEMA, and FIND PARTNERS & EXTENSIONS. The main area is titled 'Configurazione' and has a 'Vista Negozio:' dropdown set to 'Configurazione predefinita'. A dropdown menu is open for 'Configurazione predefinita', showing options: 'Main Website', 'Main Website Store', 'Default Store View', and 'Configurazione Negozi'. The 'Web' section is selected in the left sidebar. The 'Base URLs' section is active, showing fields for 'Base URL', 'URL Link Base', 'Base URL per i file della vista statica', and 'Base URL per i file media dell'utente'. Each field has a placeholder and a note. The 'Base URL' field contains 'https://TUODOMINIO/'. The 'URL Link Base' field contains 'http://magento2.artera.net/'. The 'Base URL per i file della vista statica' field is empty. The 'Base URL per i file media dell'utente' field is empty. Below this is the 'Base URLs (sicuro)' section, which has similar fields. The 'Base URL Sicuro' field contains 'https://TUODOMINIO/'. The 'URL link base sicuro' field contains 'https://magento2.artera.net/'. The 'URL base sicuro per file vista statica' field is empty. The 'Base URL sicura per i file media dell'utente' field is empty. At the bottom of the 'Base URLs (sicuro)' section is a dropdown for 'Usa URL sicuri per il frontend' set to 'Sì'.

A questo punto, dovrete verificare che il sito risponda correttamente in https navigandolo da browser in ogni sua pagina. E' possibile che Magento non riconosca le nuove configurazioni e che le modifiche non siano visibili sul web, in questo caso si consiglia di provare a svuotare la cache di Magento e verificare nuovamente sul browser che il portale risponda correttamente in https.

Sarà inoltre necessario verificare che richiamando una pagina qualunque del portale in http questo effettui il redirect automatico alla stessa pagina ma in https.

Per visualizzare la scritta "sicuro" sulla barra degli indirizzi è fondamentale che tutti i collegamenti su ciascuna pagina del sito siano in https, se anche uno solo è in http, verrà mostrata la scritta "non sicuro". Per verificarlo è possibile aprire la console del browser, che in caso di risorse non sicure riporterà il messaggio di "mixed content".

E' possibile che queste operazioni non siano sufficienti per avere una configurazione completa in https, in questo caso potete contattare il nostro supporto, aprendo un [ticket](#) nella vostra [area riservata](#) o via email all'indirizzo [support@artera.net](mailto:support@artera.net).

---

Revision #3

Created 13 December 2018 08:33:33 by Paolo Dainotti

Updated 13 December 2018 16:30:47 by Paolo Dainotti