

# Configurare Client di posta

thunderbird, outlook, mail, android, gmail, iphone mail

- [Guida alla configurazione di Mozilla Thunderbird](#)
- [Guida alla configurazione di Outlook 2016/365](#)
- [Guida alla configurazione di Gmail per Android](#)
- [Guida alla configurazione di Mail per IOS](#)
- [Come creare password specifiche per le applicazioni in Gmail e abilitare IMAP](#)


# Guida alla configurazione di Mozilla Thunderbird

Di seguito illustreremo come configurare il proprio account e-mail su Thunderbird

Link download: <https://www.thunderbird.net/it/>


## Step 1

Dal menu "**Modifica**" seleziona la voce "**Impostazioni account**".



## Step 2

Clicca sul pulsante "**Azioni account**" e quindi su "**Aggiungi account di posta...**" per iniziare la creazione del tuo account.



### Step 3

**Nome:** Inserisci il nome che apparirà a tutti i destinatari di posta elettronica.


**Indirizzo e-mail:** Inserisci la tua casella di posta

**Password:** inserisci la password associata alla tua casella di posta elettronica

Clicca il pulsante "**Continua**" per proseguire.

[Come creare una nuova casella di posta da cPanel.](#)


[Come resettare la password di un account già esistente.](#)



### Step 4

Thunderbird proverà ad autoconfigurare la casella di posta. E' possibile che non riesca a trovare le configurazioni automatiche, pertanto **inserisci manualmente le giuste modifiche** cliccando sul

pulsante "**Configurazione manuale**" e digitando i parametri come indicato nelle figure successive.



## Step 5

### Configurazione IMAP:

**Per la configurazione POP3 passare al paragrafo successivo.**

**Nome, Indirizzo email e password:** saranno compilate in automatico

**In entrata:** selezionare IMAP

**Nome del Server:** inserire la voce "Server della posta in entrata" nella mail di attivazione dei servizi Artera

**Porta:** 993

**SSL:** SSL/TLS

**Autenticazione:** Password normale

**In uscita:** inserire la voce "Server della posta in uscita" nella mail di attivazione dei servizi Artera

**Porta:** 465

**SSL:** SSL/TLS

**Autenticazione:** Password normale

**Nome utente in entrata/in uscita:** inserite il vostro indirizzo di posta

Indirizzo email:

Password:

Ricorda password

In entrata: **IMAP** Nome server:  Porta:  SSL:  Autenticazione:

In uscita: **SMTP** Nome server:  Porta:  SSL:  Autenticazione:

Nome utente: In entrata:  In uscita:

Clicca il pulsante "**fatto**" per proseguire e **terminare la configurazione**.

## Configurazione POP3:

**Nome, Indirizzo email e password:** saranno compilate in automatico con i dati inseriti nello step3

**In entrata:** selezionare POP3

**Nome del Server:** inserire la voce "Server della posta in entrata" nella mail di attivazione dei servizi Artera

**Porta:** 995

**SSL:** SSL/TLS

**Autenticazione:** Password normale

**In uscita:** inserire la voce "Server della posta in uscita" nella mail di attivazione dei servizi Artera

**Porta:** 465

**SSL:** SSL/TLS

**Autenticazione:** Password normale

**Nome utente in entrata/in uscita:** inserite il vostro indirizzo di posta

Nome:  Nome da visualizzare

Indirizzo email:

Password:

Ricorda password

In entrata: **POP3** Nome server:  Porta:  SSL:  Autenticazione:

In uscita: **SMTP** Nome server:  Porta:  SSL:  Autenticazione:

Nome utente: In entrata:  In uscita:

Clicca il pulsante "**fatto**" per proseguire e **terminare la configurazione**.



# Guida alla configurazione di Outlook 2016/365


Di seguito illustreremo come configurare il proprio account e-mail su Outlook 2016/365 , sarà necessario creare o recuperare la password prima di proseguire con la configurazione.

[Come creare una nuova casella di posta da cPanel.](#)


[Come resettare la password di un account già esistente.](#)

## Step 1


Dalla barra dei menu seleziona "**File**".



Clicca sul pulsante "**Impostazioni account**".



Clicca sul pulsante "**Nuovo...**" per iniziare la creazione del tuo account.



## Step 2

Inserisci l'indirizzo completo tua casella di posta.

Clicca su "**Opzioni avanzate**" e seleziona la casella "**Consenti la configurazione manuale dell'account**".

# Benvenuto in Outlook

Immettere un indirizzo di posta elettronica per aggiungere l'account



example@artera.net

Opzioni avanzate ^


Consenti la configurazione manuale dell'account

Connetti

Seleziona il tipo di protocollo da configurare per il tuo account **IMAP** o **POP**.



## Scegliere il tipo di account



### Step 3 IMAP

**Per la configurazione POP passare al paragrafo successivo.**

#### Posta in arrivo:

**Server:** inserire la voce "Server della posta in entrata" nella mail di attivazione dei servizi Artera

**Porta:** 993

**Metodo di crittografia:** SSL/TLS

#### Posta in Uscita:

**Server:** inserire la voce "Server della posta in entrata" nella mail di attivazione dei servizi Artera

**Porta:** 465

## Metodo di crittografia: SSL/TLS

Clicca una su "Avanti"

×



### Impostazioni account IMAP per example@artera.net

[\(Non è corretto?\)](#)

Posta in arrivo

Server  Porta

Metodo di crittografia

Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

Posta in uscita

Server  Porta

Metodo di crittografia

Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

Avanti

## Step 3 POP

### Posta in arrivo:

**Server:** inserire la voce "Server della posta in entrata" nella mail di attivazione dei servizi Artera

**Porta:** 995

Seleziona la casella "**il server richiede la connessione crittografata (SSL/SSL)**"

### Posta in Uscita:

**Server:** inserire la voce "Server della posta in entrata" nella mail di attivazione dei servizi Artera

**Porta:** 465

**Metodo di crittografia:** SSL/TLS

Clicca una su "Avanti"



## Impostazioni account POP per example@artera.net

(Non è corretto?)

Posta in arrivo

Server  Porta

Il server richiede una connessione crittografata (SSL/SSL)

Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

Posta in uscita

Server  Porta

Metodo di crittografia

Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

Recapito messaggi

Usa un file di dati esistente

Inserisci la Password della casella di posta, clicca su "**Connetti**" per continuare.



Immettere la password per example@artera.net

### Step 4

Togliere la spunta da "**Configura Outlook Mobile anche sul mio telefono**".

Clicca su "**OK**" per completare la configurazione.

×

Aggiunta di example@artera.net

La configurazione dell'account è stata  
completata

OK


Configura Outlook Mobile anche sul mio telefono

# Guida alla configurazione di Gmail per Android

Di seguito illustreremo come configurare il proprio account e-mail su Android con il client Gmail , sarà necessario creare o recuperare la password prima di proseguire con la configurazione.

[Come creare una nuova casella di posta da cPanel.](#)

[Come resettare la password di un account già esistente.](#)



Clicca sul pulsante "**Aggiungi un indirizzo email**".



Ora puoi aggiungere tutti i tuoi indirizzi email. Scopri di più

+ [Aggiungi un indirizzo email](#)

[VAI A GMAIL](#)

Clicca sul pulsante "**Altro**".



## Imposta email

-  Google
-  Outlook, Hotmail e Live
-  Yahoo
-  Exchange e Office 365
-  Altro

Inserisci l'indirizzo completo tua casella di posta.



## Aggiungi il tuo indirizzo email

Inserisci il tuo indirizzo email  
example@artera.net

IMPOSTAZIONE MANUALE

AVANTI

Seleziona il tipo di protocollo da configurare per il tuo account **IMAP** o **POP**.



example@artera.net

Di quale tipo di account si tratta?

Personale (POP3)

Personale (IMAP)

Exchange

Inserire la password della relativa casella.



example@artera.net

Password  
..... 

AVANTI

In "Nome utente" digitare l'indirizzo email completo.  
Inserire in Server la voce "Server della posta in entrata" nella mail di attivazione dei servizi Artera,  
es: "mail.ilmiodominio.net".



### Impostazioni server Posta in arrivo

Nome utente  
example@artera.net

Password  
.....  

Server  
mail.exampleartera.net

AVANTI

Inserire in Server SMTP la voce "Server della posta in uscita" nella mail di attivazione dei servizi Artera, es: "mail.ilmiodominio.net".



**M**

### Impostazioni server Posta in uscita


Richiedi accesso

Nome utente  
example@artera.net

Password  
.....

Server SMTP  
mail.exampleartera.net

AVANTI




**M**

### Opzioni account

Frequenza sincronizzazione:  
Ogni 15 minuti

- Avvisami all'arrivo di email
- Sincr. email per questo account
- Scarica allegati automaticamente quando connesso a Wi-Fi

AVANTI



**M**

### Il tuo account è stato impostato e l'email sarà pre...

Nome account (facoltativo)  
example@artera.net

Nome  
Example Mail

Visualizzato nei messaggi inviati

AVANTI

per l'account appena configurato, premere

# Guida alla configurazione di Mail per IOS


Di seguito illustreremo come configurare il proprio account e-mail su IOS con il client Mail , sarà necessario creare o recuperare la password prima di proseguire con la configurazione.

[Come creare una nuova casella di posta da cPanel.](#)


[Come resettare la password di un account già esistente.](#)

Entrare nelle impostazioni del telefono, cercare la voce "mail".


Clicca su "Aggiungi account"




Clicca su "Altro".



Clicca sul pulsante "Aggiungi account Mail".



Inserire il Nome, l'indirizzo completo di posta e la relativa password.



Seleziona il tipo di protocollo da configurare per il tuo account **IMAP** o **POP**.

#### SERVER DI POSTA IN ARRIVO:


In "Nome utente" digitare l'indirizzo email completo.

Inserite sotto la voce "Server della posta in entrata" reperibile nella mail di attivazione dei servizi Artera, es: "mail.ilmiodominio.net".

#### SERVER DI POSTA IN USCITA:

In "Nome utente" digitare l'indirizzo email completo.

Inserite sotto la voce "Server della posta in uscita" reperibile nella mail di attivazione dei servizi Artera, es: "mail.ilmiodominio.net".



Cliccare su avanti per terminare la configurazine.

# Come creare password specifiche per le applicazioni in Gmail e abilitare IMAP

Per generare una nuova password per un programma di posta elettronica che consenta di accedere all'account Gmail tramite IMAP o POP con l'autenticazione in due passaggi abilitata procedere come segue:


- Selezionare l'icona del profilo nell'angolo superiore destro di Gmail, quindi selezionare Gestione account Google.
- Selezionate Sicurezza nella barra laterale sinistra.
- Selezionate "Password per le app" nella sezione Accesso a Google. Verrà quindi richiesto di confermare le credenziali di accesso a Gmail.

Se non vedete "password delle app" come opzione, dovete prima attivare la verifica in due passaggi per Gmail.

- In Seleziona app, scegliere "Altro (nome personalizzato)", e impostare come nome "imap"
- Selezionare Genera.
- La password viene visualizzata in una nuova finestra, memorizzarla se necessario


Per abilitare IMAP:

- da Gmail selezionare le impostazioni in alto a destra, si aprirà il



seguente menù,

- Selezionare "Visualizza tutte le impostazioni"
- Selezionare "Inoltro e POP/IMAP"



- Nella sezione Accesso IMAP, impostare su "Stato: Attiva IMAP" se non impostato e salvare le modifiche con il tasto "Salva modifiche"