


# Guida alla configurazione di Mozilla Thunderbird

Di seguito illustreremo come configurare il proprio account e-mail su Thunderbird

Link download: <https://www.thunderbird.net/it/>


## Step 1

Dal menu "**Modifica**" seleziona la voce "**Impostazioni account**".



## Step 2

Clicca sul pulsante "**Azioni account**" e quindi su "**Aggiungi account di posta...**" per iniziare la creazione del tuo account.



## Step 3

**Nome:** Inserisci il nome che apparirà a tutti i destinatari di posta elettronica.

**Indirizzo e-mail:** Inserisci la tua casella di posta

**Password:** inserisci la password associata alla tua casella di posta elettronica

Clicca il pulsante "**Continua**" per proseguire.

[Come creare una nuova casella di posta da cPanel.](#)

[Come resettare la password di un account già esistente.](#)


A screenshot of the 'Impostazione account di posta' (Email Account Setup) dialog box in Thunderbird. The dialog has the following fields and controls:

- Nome:** A text field containing 'Nome Cognome'. To its right is the label 'Nome da visualizzare'.
- Indirizzo email:** A text field containing 'email@example.com'.
- Password:** A text field containing 'Password'.
- ☒ **Ricorda password** (Remember password)
- At the bottom, there are three buttons: 'Registrare un nuovo account' (disabled), 'Annulla' (Cancel), and 'Continua' (Continue).

## Step 4

Thunderbird proverà ad autoconfigurare la casella di posta. E' possibile che non riesca a trovare le configurazioni automatiche, pertanto **inserisci manualmente le giuste modifiche** cliccando sul

pulsante "**Configurazione manuale**" e digitando i parametri come indicato nelle figure successive.



## Step 5

### Configurazione IMAP:

**Per la configurazione POP3 passare al paragrafo successivo.**

**Nome, Indirizzo email e password:** saranno compilate in automatico

**In entrata:** selezionare IMAP

**Nome del Server:** inserire la voce "Server della posta in entrata" nella mail di attivazione dei servizi Artera

**Porta:** 993

**SSL:** SSL/TLS

**Autenticazione:** Password normale

**In uscita:** inserire la voce "Server della posta in uscita" nella mail di attivazione dei servizi Artera

**Porta:** 465

**SSL:** SSL/TLS

**Autenticazione:** Password normale

**Nome utente in entrata/in uscita:** inserite il vostro indirizzo di posta

Clicca il pulsante "**fatto**" per proseguire e **terminare la configurazione**.

## Configurazione POP3:

**Nome, Indirizzo email e password:** saranno compilate in automatico con i dati inseriti nello step3

**In entrata:** selezionare POP3

**Nome del Server:** inserire la voce "Server della posta in entrata" nella mail di attivazione dei servizi Artera

**Porta:** 995

**SSL:** SSL/TLS

**Autenticazione:** Password normale

**In uscita:** inserire la voce "Server della posta in uscita" nella mail di attivazione dei servizi Artera

**Porta:** 465

**SSL:** SSL/TLS

**Autenticazione:** Password normale

**Nome utente in entrata/in uscita:** inserite il vostro indirizzo di posta

Clicca il pulsante "**fatto**" per proseguire e **terminare la configurazione**.

---

Revision #8

Created 19 April 2018 12:32:02 by Simone Botta

Updated 25 April 2018 11:08:47 by Paolo Dainotti