

Guida alla configurazione di Outlook 2016/365


Di seguito illustreremo come configurare il proprio account e-mail su Outlook 2016/365 , sarà necessario creare o recuperare la password prima di proseguire con la configurazione.

[Come creare una nuova casella di posta da cPanel.](#)


[Come resettare la password di un account già esistente.](#)

Step 1


Dalla barra dei menu seleziona "**File**".



Clicca sul pulsante "**Impostazioni account**".



Clicca sul pulsante "**Nuovo...**" per iniziare la creazione del tuo account.




Step 2

Inserisci l'indirizzo completo tua casella di posta.

Clicca su "**Opzioni avanzate**" e seleziona la casella "**Consenti la configurazione manuale dell'account**".

Benvenuto in Outlook


Immettere un indirizzo di posta elettronica per aggiungere l'account



Seleziona il tipo di protocollo da configurare per il tuo account **IMAP** o **POP**.



Scegliere il tipo di account



Step 3 IMAP

Per la configurazione POP passare al paragrafo successivo.

Posta in arrivo:

Server: inserire la voce "Server della posta in entrata" nella mail di attivazione dei servizi Artera

Porta: 993

Metodo di crittografia: SSL/TLS

Posta in Uscita:

Server: inserire la voce "Server della posta in entrata" nella mail di attivazione dei servizi Artera

Porta: 465

Metodo di crittografia: SSL/TLS

Clicca una su "**Avanti**"

×



Impostazioni account IMAP per example@artera.net

[\(Non è corretto?\)](#)

Posta in arrivo

Server Porta

Metodo di crittografia

☐ Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

Posta in uscita

Server Porta

Metodo di crittografia

☐ Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

Avanti

Step 3 POP

Posta in arrivo:

Server: inserire la voce "Server della posta in entrata" nella mail di attivazione dei servizi Artera

Porta: 995

Seleziona la casella "**il server richiede la connessione crittografata (SSL/SSL)**"

Posta in Uscita:

Server: inserire la voce "Server della posta in entrata" nella mail di attivazione dei servizi Artera

Porta: 465

Metodo di crittografia: SSL/TLS

Clicca una su "**Avanti**"



Impostazioni account POP per example@artera.net

[\(Non è corretto?\)](#)

Posta in arrivo

Server Porta

☒ Il server richiede una connessione crittografata (SSL/SSL)

☐ Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

Posta in uscita

Server Porta

Metodo di crittografia

☐ Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

Recapito messaggi

☐ Usa un file di dati esistente [Sfoglia...](#)

Avanti

Inserisci la Password della casella di posta, clicca su "**Connetti**" per continuare.



Immettere la password per example@artera.net

Connetti

Step 4

Togliere la spunta da "**Configura Outlook Mobile anche sul mio telefono**".

Clicca su "**OK**" per completare la configurazione.

Aggiunta di example@artera.net

La configurazione dell'account è stata
completata

OK

☐ Configura Outlook Mobile anche sul mio telefono

Revision #2

Created 26 July 2018 13:24:04 by Simone Botta

Updated 6 August 2018 09:33:48 by Simone Botta