

PEC


- [Modifica contatto e-mail per notifica ricezione pec](#)
- [Modificare o reimpostare la password](#)
- [Guida alla configurazione della casella PEC su Outlook 2016/365](#)
- [Guida alla configurazione della casella PEC su Mozilla Thunderbird](#)
- [PEC - Blocco posta ordinaria](#)

Modifica contatto e-mail per notifica ricezione pec

E' possibile modificare o aggiungere le caselle e-mail su cui abilitare la notifica di ricezione PEC, direttamente dalla webmail della propria casella di posta certificata.

Di seguito i passi da seguire per effettuare la modifica desiderata:

- 1) accedere alla propria casella pec da webmail all'indirizzo mail.arterapec.it;
- 2) accedere alle impostazioni tramite l'apposito tasto in alto a destra;



- 3) accedere alla sezione "notifiche" del menù "impostazioni" sulla sinistra;

artera
INNOVATIVE TECHNOLOGIES

E-Mail Rubrica Impostazioni

Posta elettronica certificata

Impostazioni

- Preferenze
- Cartelle
- Identità
- Messaggi predefiniti
- Password
- PEO
- Notifiche**

Notifiche Ricezione PEC

Indirizzi e-mail per Notifiche PEC


1° e-mail	<input type="text" value="support@artera.net"/>
2° e-mail	<input type="text"/>
3° e-mail	<input type="text"/>
4° e-mail	<input type="text"/>
5° e-mail	<input type="text"/>

- 4) modificare o aggiungere gli account email che devono ricevere la notifica;
- 5) salvare le modifiche;

Modificare o reimpostare la password

Cambiare la password

1. Accedi alla pagina <https://mail.arterapec.it>
2. Nella sezione "impostazioni" seleziona **Password**.
3. Inserisci la password corrente e due volte quella nuova, quindi seleziona **Salva**.




The screenshot shows the Artera webmail interface. At the top left is the Artera logo with the tagline 'INFORMATION TECHNOLOGY'. Below it, a dark bar contains the text 'Posta elettronica certificata'. In the top right corner, there are navigation links for 'E-Mail', 'Rubrica', and 'Impostazioni'. On the left side, there is a sidebar menu under the heading 'Impostazioni' with options: 'Preferenze', 'Cartelle', 'Identità', 'Messaggi predefiniti', 'Password' (which is highlighted), 'PEO', and 'Notifiche'. The main content area is titled 'Modifica la Password' and contains three input fields: 'Password corrente:', 'Nuova password:', and 'Conferma la nuova Password:'. Each field has a small circular icon to its right. Below the input fields is a 'Salva' button.

Se la password corrente è stata smarrita, è possibile ottenere quella nuova solo aprendo un ticket dalla vostra **area riservata**


Guida alla configurazione della casella PEC su Outlook 2016/365

Di seguito illustreremo come configurare la casella di posta certificata su Outlook 2016/365.


Dalla barra dei menu seleziona "**File**".



Clicca sul pulsante "**Impostazioni account**".



Clicca sul pulsante "**Nuovo...**" per iniziare la creazione del tuo account.



Inserisci l'indirizzo completo tua casella di posta.

Clicca su "**Opzioni avanzate**" e seleziona la casella "**Consenti la configurazione manuale dell'account**".

Benvenuto in Outlook

Immettere un indirizzo di posta elettronica per aggiungere l'account

example@artera.net

Opzioni avanzate ^

Consenti la configurazione manuale dell'account

Connetti

Seleziona il protocollo **POP**.

Outlook

Configurazione avanzata



Office 365



Outlook.com



Exchange



Google



POP



IMAP

Indietro

Posta in arrivo

Server: pop3s.arterapec.it

Porta: 995

Seleziona la casella "il server richiede la connessione crittografata (SSL/SSL)"

Seleziona la casella "Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)"

Posta in uscita

Server: smtps.arterapec.it

Porta: 465

Metodo di crittografia: SSL/TLS

Seleziona la casella "Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)"

Clicca una su "**Avanti**"



Impostazioni account POP

nomecasella@arterapec.it

(Non è corretto?)

Posta in arrivo

Server Porta

- Il server richiede una connessione crittografata (SSL/SSL)
- Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

Posta in uscita

Server Porta

Metodo di crittografia

- Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

Recapito messaggi

- Usa un file di dati esistente

[Indietro](#)

[Avanti](#)

Inserisci la Password della casella di posta, clicca su "**Connetti**" per continuare.



Immettere la password

[Connetti](#)

Togliere la spunta da "**Configura Outlook Mobile anche sul mio telefono**".

Clicca su "**OK**" per completare la configurazione.

×

La configurazione dell'account è stata
completata

OK


Configura Outlook Mobile anche sul mio telefono

Guida alla configurazione della casella PEC su Mozilla Thunderbird


Di seguito illustreremo come configurare la casella di posta certificata su Thunderbird.

Link download: <https://www.thunderbird.net/it/>

Dal menu "**Modifica**" seleziona la voce "**Impostazioni account**".




Clicca sul pulsante "**Azioni account**" e quindi su "**Aggiungi account di posta...**" per iniziare la creazione del tuo account.



Nome: Inserisci il nome che apparirà a tutti i destinatari di posta elettronica.

Indirizzo e-mail: Inserisci la tua casella di posta certificata



Step 4

Thunderbird proverà ad autoconfigurare la casella di posta. E' possibile che non riesca a trovare le configurazioni automatiche, pertanto **inserisci manualmente le giuste modifiche** cliccando sul pulsante "**Configurazione manuale**" e digitando i parametri come indicato nelle figure successive.

Nome: Nome da visualizzare

Indirizzo email: Il tuo indirizzo email esistente

Password:

Ricorda password

Ricerca in corso dei parametri di configurazione nell'archivio dei fornitori di servizi internet di Mozilla 

Ottieni un nuovo indirizzo di posta elettronica... **Configurazione manuale** Interrompi Continua Annulla

Nome, Indirizzo email e password: saranno compilate in automatico

In entrata: selezionare IMAP

Nome del Server: imaps.arterapec.it

Porta: 993

SSL: SSL/TLS

Autenticazione: Password normale

In uscita: smtps.arterapec.it

Porta: 465

SSL: SSL/TLS

Cartella messaggi

Impostazione account di posta

Nome: Nome da visualizzare

Indirizzo email:

Password:

Ricorda password

	Nome server	Porta	SSL	Autenticazione
In entrata:	IMAP <input type="text" value="mail.artera.net"/>	993	SSL/TLS	Password normale
In uscita:	SMTP <input type="text" value="mail.artera.net"/>	465	SSL/TLS	Password normale

Nome utente: In entrata: In uscita:

Registrazione un nuovo account Configurazione avanzata Annulla Riesaminare Fatto

certificata

Clicca il pulsante "**fatto**" per proseguire e **terminare la configurazione**.


PEC - Blocco posta ordinaria

E' possibile configurare la casella PEC per ricevere solo email inviate da caselle di posta elettronica certificata.

Accedere alle "impostazioni" della webmail (tasto in alto a destra).



Una volta aperta questa sezione accedere alla voce "PEO" che si trova nel box "Impostazioni" situato sulla sinistra.



A questo punto è sufficiente disabilitare la voce "Abilita la ricezione della Posta Elettronica Ordinaria:" togliendo la spunta.

Col tasto "salva" confermerà questa configurazione.

artera
Posta elettronica certificata

E-Mail Rubrica Impostazioni

Impostazioni

- Preferenze
- Cartelle
- Identità
- Risposte
- Ultimi Collegamenti
- Password
- PEO**
- Notifiche
- Info Webmail v1.4.3

Inoltro Posta Ordinaria

Ricezione della Posta Elettronica Ordinaria

Abilita la ricezione della Posta Elettronica Ordinaria: **Attenzione, disabilitando questo flag non verrà più ricevuta la Posta Elettronica Ordinaria e il mittente riceverà un'errore in fase di invio**

Inoltro Posta Ordinaria

Attivo:

E-mail mittente:

E-mail destinazione:
solo indirizzi di posta ordinaria

Antispam

Abilita filtro antispam:

Questa operazione comporterà la perdita di tutta la posta ordinaria inviata sulla sua casella PEC e anche eventuali inoltri non funzioneranno, il mittente però sarà avvisato tramite un messaggio d'errore.